

## Vancomycinresistenta enterococcus faecium och faecalis (VRE)



Tillämpa basala hygienrutiner

### Symtom

Enterokocker tillhör normalfloran i tarmen. Vancomycin-resistent innebär att de är resistenta mot Vancomycin och andra gängse antibiotikabehandlingar. Vanligast är asymtomatisk bärarskap i faeces men bakterien kan orsaka urin- och sårinfektioner och sepsis.

### Bärarskap

Bärarskap av VRE kan vara i månader upp till år. Personer med nedsatt immunförsvar pga. svår sjukdom, cytostatikabehandling mm har stor risk att bli långtidsbärare.

### Smittvägar

VRE sprids med direkt och indirekt kontaktsmitta. Den vanligaste smittvägen inom vården är indirekt smitta via kontaminerade personalhänder. Smitta kan även spridas via föremål och utrustning.

### Smittdos

Varierar. För mottagliga patienter räcker låga smittdoser.

### Placering

Vid konstaterad VRE ta omedelbart kontakt med Smittskydd och infektionskliniken.

- Patienten ska vårdas på eget rum med egen toalett och stängd dörr.
- Patienten ska ej vistas i allmänna utrymmen.
- Patienten bör om möjligt överflyttas till infektionskliniken.
- Patient med sårinfektion med riklig sårsekretion, varbildande fjällande hudsjukdom eller brännskada skall vårdas på infektionskliniken.

### Besökande

Besökande till patienten behöver inte bära skyddskläder. De ska dock inte vistas i gemensamhetsutrymmen på avdelningen.

### Kontrollodlingar

Kontrollodlingar av patienten och medpatienter utförs i samråd med Smittskydd.

### **Basala hygienrutiner**

All personal skall tillämpa basala hygienrutiner, handhygien – handskar, handtvätt och handdesinfektion – samt patientbunden skyddsrock som byts dagligen.

### **Disk**

Använt porslin placeras direkt i matvagnen respektive direkt i diskmaskin. Får inte placeras på bänkar eller vagnar.

### **Tvätt**

Behållare på rummet. Hanteras som smittförande tvätt.

### **Avfall**

Behållare på rummet. Kraftigt nedsmutsat avfall och dränage med innehåll av kroppsvätskor skickas som smittförande avfall.

Övrigt avfall hanteras som konventionellt avfall.

### **Daglig städning**

Vanligt rengöringsmedel. Informera städpersonalen. Rumsbunden städutrustning.

### **Slutstädning**

Slutstädning med Perform<sup>®</sup> 2 % eller Virkon<sup>®</sup> 1 %. Till medicinsk utrustning används LT-cin<sup>®</sup>. Desinfektera städutrustningen.